



Auswahlfenster-
assistent
&
Touchkonfigurator

Dokumentation

Vorwort

Die von AFS-Software vertriebenen Kassensysteme beinhalten jeweils zwei komfortable Konfigurationswerkzeuge, die sowohl aufgrund der Anregungen unserer Kunden als auch ihres Funktionsumfangs in dieser Dokumentation separat von den eigentlichen Kassen-Handbüchern ausführlich vorgestellt und beschrieben werden. Der erste Dokumentationsabschnitt behandelt den Assistenten für Auswahlfenstereinstellungen, der zweite Teil den Touchkonfigurator.

Wir hoffen, Ihnen die Handhabung dieser beiden Komponenten mit der vorliegenden Dokumentation zu erleichtern. Sollten Sie dennoch Fragen bzw. Anregungen haben, so können Sie uns diese gerne mitteilen; wir sind für jede Art von konstruktivem Feedback dankbar und versuchen, bestmöglich auf Kundenwünsche einzugehen und diese bei allgemeinem Interesse zu berücksichtigen.

Hotline-Nummern

Bei weitergehenden technischen Fragen zu unseren Warenwirtschaftssystemen wenden Sie sich bitte an unseren kostenpflichtigen Hotlineservice:

Hotline 1: 0900 / 510 259 50 (1,70 Euro/Min. aus dem deut. Festnetz)
Hotline 2: 0900 / 510 258 74 (1,70 Euro/Min. aus dem deut. Festnetz)

Unsere Hotlines sind von **9.00 - 12.00 Uhr** und von **14.00 - 17.00 Uhr** besetzt.

Wichtige Hinweise zum Support

Egal für welche Art der Hotline Sie sich entscheiden - wichtig ist, dass Sie im Vorfeld einige Punkte klären, damit wir Ihnen schnell und ohne Umstände kompetente Hilfe anbieten können.

Bitte halten Sie bei jedem Anruf folgende Daten bereit:

- Kundennummer
- Rechnungsnummer
- Softwarename
- Versionsnummer der Software
- Seriennummer der Software

Wichtiger Hinweis zu unseren Hotline-Nummern

Sollten Sie eine unserer kostenpflichtigen Hotline-Nummern kontaktieren, wird Ihnen eine automatische Ansage fälschlicherweise mitteilen, dass der Anruf nach dem Signalton 1,70 Euro/Min. kostet. Dies ist eine Ansage, die

nicht von uns geschaltet wurde und an der wir leider nichts ändern können. Der Anruf wird also nicht ab dem Signalton berechnet, sondern erst, wenn Sie mit einem unserer Supporter verbunden sind. Sie haben also keine unnötigen Kosten, falls an der Hotline niemand abnehmen sollte.

E-Mail-Service

Wir bieten Ihnen bis 3 Monate nach dem Kauf unserer Software kostenfreien E-Mail-Support. Dieser ist jedoch auf die jeweils aktuellen Versionen beschränkt. Möchten Sie diesen Service nutzen, kontaktieren Sie uns bitte über hilfe@afs-software.de.

Internetservice

Häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten können Sie in unserem FAQ-System unter <http://faq.afs-software.de> nachlesen. Außerdem finden Sie unter <http://www.afs-software.de/service> kostenlose Tools zur Datenbankreparatur, unsere Supportdatenbank und vieles Nützliches mehr. Schauen Sie einfach mal vorbei - ein Besuch lohnt sich!


Kundenservice (Wartungsvertrag)

Wünschen Sie unseren Service bei Fragen und Anwendungsproblemen? Dann entscheiden Sie sich für eine Variante unserer vielseitigen Wartungsverträge. Sie erhalten kompetenten und unmittelbaren Beratungsservice von unseren qualifizierten Supportern.


Weitere Informationen sowie Preise zu unseren Wartungsverträgen finden Sie unter <http://www.afs-software.de/service/wartungsvertrag.pdf>, oder Sie wenden sich bei Fragen bezüglich des Wartungsvertrages direkt an unseren Vertrieb.

Kassenfensterassistent (Auswahlfenstereinstellungen)

Mit dem Kassenfensterassistenten können Sie zusätzlich zu Ihrer Touchoberfläche der eigentlichen Kasse so genannte „Buttonfenster“ einrichten, die verschiedene Funktionen wie Zusatzartikel oder Querverlinkungen erfüllen. Sie erreichen den Assistenten über die Ihnen bekannte Kassenoberfläche. Klicken Sie dazu auf „weitere Funktionen -> Einstellungen -> Auswahlfenstereinstellung“.



Betrachten Sie zunächst die Oberfläche des Assistenten:



Sie erkennen die Unterteilung in „Auswahlfenster“ und „Inhalt“. Das „Auswahlfenster“ listet Ihnen alle bisher angelegten Kassenfenster auf. Zu Beginn Ihrer Arbeit ist diese Liste daher selbstverständlich leer.

Funktionsbuttons



Die vier linken Buttons dienen der Navigation durch die bereits angelegten Datensätze. Mit den grünen Pfeilen selektieren Sie jeweils einen Datensatz oberhalb bzw. unterhalb der aktuellen Markierung, mit den blauen gelangen Sie direkt an den Anfang bzw. an das Ende der Liste. Mit „+“ erstellen Sie einen neuen Datensatz, mit „-“ löschen Sie den jeweils aktiven. Der letzte rote Button dient der Bearbeitung des selektierten Datensatzes. Die drei orangen Buttons rechts dienen dem Abschluss (Speichern) des aktuellen Erfassungsvorgangs, dem Abbruch der Erfassung bzw. der Aktualisierung der Datenanzeige auf dem Bildschirm.

Über das Feld „Bezeichnung“ vergeben Sie einen Namen für das anzulegende Kassenfenster. Die „Fensterart“ entscheidet über die Beschaffenheit der einzelnen Buttons innerhalb des zu erstellenden Fensters bzw. deren verschiedene Auswahlmöglichkeiten: Checkliste, Buttonliste, Eingabeliste, frei definierbare Buttons und permanentes Buttonfenster.

Am Beispiel von Pizzabelägen würden die Buttontypen folgendermaßen aussehen:

Checkliste

<input checked="" type="checkbox"/>	79	Schinken
<input type="checkbox"/>	80	Salami
<input type="checkbox"/>	81	Zwiebeln

Buttonliste

79
80
81

Eingabeliste

14	79	Schinken	
15	80	Salami	
16	81	Zwiebeln	

frei definierbare Buttons



Je nach Verwendung können Sie sich also für einen geeigneten Stil entscheiden. Die Option „permanentes Buttonfenster“ gleicht den „frei definierbaren Buttons“, allerdings erscheint dieses Fenster nach dem Neustart der Kassenoberfläche permanent und verschwindet nicht mehr nach erfolgter Selektion. Zudem kann über den erscheinenden Button



ein Kassentypus (= Profil) angegeben werden, bei dem die permanenten Buttons ausschließlich erscheinen sollen. Verschiedene Kassenprofile können Sie über „weitere Funktionen -> Kasseneinstellung (Bedienung) -> Kassenstation“ einrichten und hinterlegen. Genaueres dazu entnehmen Sie bitte Ihrem jeweiligen Kassen-Handbuch.

Position Links	100	Oben	100	Breite Nr	100
Breite	400	Höhe	400	Breite Bez	200

Mit diesen Schaltflächen definieren Sie die Lage des Buttonfensters auf Ihrem Bildschirm (Position von links und oben) sowie dessen Breite und Höhe. Die beiden rechten Felder wirken sich ausschließlich auf die Beschaffenheit der „Eingabeliste“ aus. Das Feld „Breite Nr“ verändert dabei die 1. Spalte, das Feld „Breite Bez“ die 2. Spalte:

24	80	Salami
25	79	Schinken
26	81	Zwiebeln

->

24	80	Salami
25	79	Schinken
26	81	Zwiebeln

Das Feld „Infotext“ bietet Raum für freie Eingaben, die anschließend als Überschrift im Buttonfenster erscheinen. Hier ein Beispiel:

Die Eingabe

Infotext	Dies ist ein Beispiel für den Infotext.
----------	---


bewirkt im Buttonfenster


Beläge	
Dies ist ein Beispiel für den Infotext.	
Salami	Zwiebeln
Schinken	


Die Buttons für die Farbwahl bewirken einen farblichen Übergang im Buttonfenster von der ersten Farbe hin zur zweiten Farbgebung. In diesem Fall ist die obere Hälfte des Fensters *rot* dargestellt und geht in der unteren Hälfte zu *blau* über:

Farbe von	
Farbe bis	


Über Fenster anzeigen können Sie sich eine Vorschau des aktuell generierten Fensters mit Ihren persönlichen Einstellungen anzeigen lassen.

Wichtig ist, dass Sie die bisherige Erfassung immer zuvor mit Klick auf  abspeichern, damit die Änderungen wirksam werden.

Mit dem Button  können Sie das angelegte Buttonfenster einer bestimmten Benutzergruppe zuweisen. Nur diese Gruppe kann anschließend während der Arbeit in der Kassenoberfläche mit diesem Buttonfenster arbeiten. Wahlweise können Sie aus vorhandenen Gruppen auswählen oder eine neue erstellen. Falls Sie sich für die Erstellung einer neuen Gruppe entscheiden, beachten Sie bitte, dass die betr. Mitarbeiter noch über die Kellner- bzw. Fahrerverwaltung dieser Gruppe zugewiesen werden müssen (Karteikarte „Rechte (Teil 1)“).




ohne Preis
 Fenster nicht automatisch schließen

Die beiden Checkboxes dürften selbsterklärend sein. Hier jedoch auch noch mal der Hinweis, dass die aktivierte Einstellung „ohne Preis“ jede andere Einstellung überlagert, selbst wenn Sie im AFS-Hauptprogramm sowohl bei der Warengruppe als auch beim einzelnen Artikel keinen Haken gesetzt haben sollten! Beim Aktivieren von „Fenster nicht automatisch schließen“ bleibt das Auswahlfenster auch nach Anklicken eines Buttons weiterhin bestehen, bis Sie es manuell über  schließen. Diese Einstellung ist z.B. bei ergänzenden Zutaten, Beilagen, Phosphaten etc. pp. angebracht, die kombiniert werden können.



Die Karteikarte „Inhalt“ ähnelt vom Aufbau her dem des „Auswahlfensters“, allerdings definieren Sie hier nicht das Fenster und das Aussehen als solches, sondern vielmehr die darin befindlichen Inhalte.


Klicken Sie, um eine Datenneuanlage vorzunehmen, zunächst auf .

Über die „Schalterart“ wählen Sie zwischen drei verschiedenen Optionen aus: Artikel, Aktion oder Fenster.




Schalterart 0 = Artikel

Wählen Sie „Artikel“, so können Sie entweder über das Eingabefeld  direkt eine Artikelnummer vergeben oder sie über den rechts befindlichen Button  aus Ihren Artikelstammdaten heraussuchen. Sie gelangen in die Ihnen bekannte Artikelsuchmaske:



Im Feld **Bezeichnung** sollten Sie nach erfolgreicher Eingabe der Artikelnummer bzw. nach erfolgreicher Artikelsuche bereits die Bezeichnung der betr. Ware aufgeführt sehen. Sollte dies nicht so sein, wurde entweder von Ihnen keine Bezeichnung vergeben oder aber eine falsche Artikelnummer im obigen Feld eingetragen. In der obigen Liste sehen Sie nach erfolgter Einrichtung die hinterlegten Artikel:

	Art	POS	NFenster	Nummer	Bezeichnung	Anzahl	LEFT	TOP	HEIGHT	WIDTH	C
▶	0			80	Salami	1	1	25	100	1	
	0			79	Schinken	1	27	25	100		
	0			81	Zwiebeln	102	1	25	100		

Wählen Sie bei der Schalterart hingegen „Aktion“, so gelangen Sie über  in das Auswahlfenster für die verschiedenen, im Programm hinterlegten Aktionen. In unserem Fall wurde der betr. Button mit der Aktion „Userwechsel“ versehen. Im Falle eines Klicks wird Ihnen aufgrunddessen das Wechselmenü der programmseitig eingerichteten Benutzer geöffnet:



Wählen Sie „Fenster“, so können Sie via Button verschiedene Buttonfenster miteinander verknüpfen. Selbstverständlich müssen Sie zuvor zumindest zwei verschiedene „Artikel“-Fenster eingerichtet haben, um diese überhaupt miteinander verlinken zu können (siehe vorhergehende Seiten).


Beispiel: Nehmen wir an, Sie verkaufen Pizza und Beilagensalat. Das Buttonfenster für den Beilagensalat wird automatisch geöffnet, sobald Sie eine Pizza in der Kasse buchen. Neben den Buttonfeldern für die Salate („Artikel“) können Sie nun bspw. ein Feld mit „Fenster“ belegen und auf das Artikel-Auswahlfenster „Soßen“ verweisen. Klicken Sie dieses nun an, gelangen Sie aus dem Salat-Fenster automatisch in das Fenster mit den Soßen-Buttons. Auf diese Art können Sie zahlreiche Verlinkungen zwischen den einzelnen Buttonfenstern setzen, eben genau so, wie es im Kassiervorgang am sinnvollsten ist. Sie buchen in unserem Beispiel zuerst die Pizza, anschließend die Salate und zum Schluss die gewünschte Salatsoße.



Über die Positionsfelder im unteren Fensterbereich definieren Sie die Ausrichtung sowie die Größe der einzelnen Buttonfelder:

Position Links	1	Oben	1
Breite	100	Höhe	25


Zudem können Sie die Optik der einzelnen Buttons über die Farb- und die Schriftauswahl Ihren Wünschen entsprechend einstellen:



Außerdem besteht die Möglichkeit, bei jedem Button ein individuelles Bild zu hinterlegen, um die Artikel auf der Kasse ansehnlicher oder auch übersichtlicher zu gestalten:




Über den gelangen Sie in folgendes Auswahlfenster:




Buttonfensterassistent

Um nicht jeden Button einzeln anlegen und definieren zu müssen, gibt es im Kassenfensterassistenten ein sehr nützliches Tool: den Buttonassistenten, mit dem Sie schnell und unkompliziert selbstständig Buttonfenster in Ihrer Kassenoberfläche einrichten können. Die einzelnen Auswahlfelder sollten sich von selbst erklären, die Funktionen sind Ihnen außerdem bereits aus den Spezifikationsfeldern der Karteikarte „Auswahlfenster“ bekannt.


Da zum Abschluss noch die jeweiligen Artikel fehlen, die die Button abbilden sollen, klicken Sie auf . Sie sehen eine Übersicht Ihrer im Programm hinterlegten Warengruppen:




Wählen Sie die Warengruppe aus, deren Artikel Sie zukünftig im Buttonfenster als Kurzwahlfunktion hinterlegt haben möchten (in unserem Fall die Warengruppe „Zutaten“). Klicken Sie auf „Auswählen“, und entscheiden Sie sich für eine Sortierung der Buttons im Auswahlfenster. Zur Wahl stehen Sortierungen nach „Artikelnummer“, „Bezeichnung“ oder „Herstellernr“. Klicken Sie nun auf „Anlegen“. Abschließend erhalten Sie folgendes Hinweisfenster:







Klicken Sie einfach auf „OK“. Der Buttonfensterassistent nimmt Ihnen die Anpassung der Schalter vollständig ab, somit entstehen keinerlei Leerfelder oder sonstige fehlerhaften Links, die Sie nachträglich bearbeiten müssten.

Sobald Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie zurück auf den Reiter „Auswahlfenster“ und übernehmen die Inhaltseinstellungen für die Rubrik mit . Sollten Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, verlassen Sie den Kassenfensterassistenten mit einem Klick auf „Schließen“.

Touchkonfigurator

Auf den Touchkonfigurator greifen Sie über das Menü „weitere Funktionen -> Einstellungen -> Touchkonfigurator“ zu. Sobald der Konfigurator geöffnet wurde, können Sie die einzelnen Schaltflächen der Kassenoberfläche mit der Maus neu positionieren oder mit Klick auf die rechte untere Ecke jedes Feldes die Größe neu definieren. Das Fenster des Touchkonfigurators zur gezielten Bearbeitung einzelner Felder sieht folgendermaßen aus:

Objekteigenschaften	
▼ Artikelschalter	
Karteikarten	4
Anzahl X	5
Anzahl Y	3
▼ Aussehen des Ausgewählten Schalters	
Artikelnummer	
Beschriftung	
Bild	
Farbe von	■ cBlack
Farbe bis	■ cBlack
Schriftart	MS Sans Serif
Aktion	
▼ Profiedit	
CFG-Text	
Name	
Info	










Hier können Sie nun sämtliche Schaltflächen, Buttons sowie das grundsätzliche Layout der Kassenoberfläche nach Belieben gestalten und bearbeiten. Sie erkennen mehrere Optionsfelder, über die Sie einzelne Layout-Bereiche bearbeiten können. Solange der Touchkonfigurator aktiv ist, können Sie Felder bzw. Eingabebereiche mit der Maus versetzen oder in ihrer Größe ändern. Schauen wir uns dies am Beispiel des ersten Feldes der Schnellwahltasten an - bei uns „Pizza“ benannt:

Schnellwahltasten	
<-	Pizza
Calzone	Funghi

Klicken Sie dieses Feld nun mit der Maus an, und beobachten Sie die Oberfläche des Touchkonfigurators. Sie werden erkennen, dass sich die Beschreibungen der einzelnen Felder entsprechend des aktuell ausgewählten Buttons verändern - dieser sich nun also im Zugriff befindet und in allen Einzelheiten Ihren persönlichen Vorstellungen entsprechend angepasst werden kann.


Objekteigenschaften	
▼ Artikelschalter	
Karteikarten	4
Anzahl X	5
Anzahl Y	3
▼ Aussehen des Ausgewählten Schalters	
Beschriftung	Pizza
Bild	
Farbe von	<input type="checkbox"/> White
Farbe bis	<input type="checkbox"/> White
Schriftart	Verdana
Aktion	
▼ Profiedit	
CFG-Text	###BESCHRIFTUNG:Pizza
Name	WG_1
Info	EBENE_1

Unter „Artikelschalter“ finden Sie allgemeine Einstellungen zur Anordnung und Quantität der Registerbuttons und der Schnellwahltasten. In unserem Fall werden 4 Karteikarten in der oberen Registerreihe dargestellt und insgesamt 15 Schnellwahltasten - 5 horizontal x 3 vertikal.


Unter „Aussehen des ausgewählten Schalters“ legen Sie die Eigenschaften des aktuell im Zugriff befindlichen Buttons fest - in unserem Fall der „Pizza“-Schalter. Die Beschriftung des Schalters lautet „Pizza“. Dieser Text wird Ihnen auf der Kassenbedienoberfläche dargestellt. Zusätzlich können Sie über „Bild“ eine passende Grafik auf den Button laden, der zusätzlich zur Bezeichnung (oder alternativ statt der Bezeichnung) dargestellt wird. „Farbe von“ und „Farbe bis“ kennen Sie evtl. bereits aus dem Button-

assistenten, denn hier wird die farbliche Gestaltung und ein evtl. Farbübergang des Buttons eingestellt. Zusätzlich können Sie die Schriftart des Buttons Ihren Wünschen anpassen. Folgende Einstellung würde das nachstehende Erscheinungsbild auf der Touchoberfläche bewirken:



Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Touchkonfigurators besteht darin, einzelne Buttons der Touchoberfläche mit „Aktionen“ zu versehen. So können Sie bspw. Buttons mit der Vorgangssuche, dem Öffnen der Kassenschublade o. ä. belegen, falls dies in Ihrem Geschäftsbetrieb zur Zeitersparnis oder schnelleren Handhabung beitragen könnte.

Die Felder unter „Profiedit“ sind, wie der Name vermuten lässt, erfahrenen Anwendern vorbehalten. Sie können hier über speziellen CFG-Text zusätzliche Modifikationen an den Buttons vornehmen sowie deren Namen und die Info der Schaltflächen editieren. Ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie bereits Erfahrung mit solchen Konfigurationsmöglichkeiten gesammelt haben!



Klicken Sie auf „Umsetzen“, so sehen Sie die Auswirkungen der aktuellen Einstellungen auf den jeweiligen Button. Mit einem Klick auf „Speichern“ übernehmen Sie die Änderungen dauerhaft, mit „Verwerfen“ machen Sie die Änderungen rückgängig. Schließen Sie den Touchkonfigurator und beenden Sie Ihre Bearbeitung mit dem X-Button rechts.

Anmerkung: Während der Touchkonfigurator geöffnet ist und Sie mit diesem arbeiten, ist es nicht möglich, über die Oberfläche der Gastrokasse zu navigieren. Lediglich die Bearbeitung des aktuellen Bildschirminhalts ist möglich! Um bspw. zwischen verschiedenen Registerkarten zu navigieren und diese Schnellwahltasten zu bearbeiten, müssen Sie den Touchkonfigurator zuvor schließen, die entsprechende Maske in Zugriff nehmen und ihn anschließend zur weiteren Bearbeitung erneut öffnen.

Wichtig: Sollte es wirklich einmal passieren, dass Sie nach Beenden des Touchkonfigurators auf wichtige Schaltflächen nicht mehr zugreifen können, ist es jederzeit möglich, die Oberfläche automatisch an Ihrer Bildschirmauflösung auszurichten. Betätigen Sie dafür einfach die Tastenkombination <Strg> + <Alt> + <V>.

Eigene Notizen